Java环境配置

- Eclipse——开发平台
- jdk——java的开发工具集
- jre——java程序的运行环境
- 查看是否已安装好jdk和jre (java)
 - cmd 输入 java -version

I. Eclipse安装




- Eclipse官网下载 (32位/64位)
- 解压缩即安装成功

名称	修改日期	类型	大小
configuration	2019/10/23 15:39	文件夹	
dropins	2017/4/12 15:29	文件夹	
features	2017/4/12 15:27	文件夹	
p2	2017/4/12 15:27	文件夹	
plugins	2017/4/12 15:27	文件夹	
readme	2017/4/12 15:27	文件夹	
eclipseproduct	2015/1/28 10:08	ECLIPSEPRODUCT	1 KB
artifacts.xml	2015/2/19 3:31	XML文档	249 KB
eclipse.exe	2015/2/19 3:32	应用程序	314 KB
eclipse.ini	2015/2/19 3:31	配置设置	1 KB
eclipsec.exe	2015/2/19 3:32	应用程序	26 KB
o epl-v10.html	2015/1/28 10:08	Chrome HTML Doc	13 KB
o notice.html	2015/1/28 10:08	Chrome HTML Doc	9 KB



- oracle官网下载jdk
 - 。下载的jdk里面必然含有jre,安装上jdk就<mark>不需要</mark>再 安装单独的jre
- 安装
 - 。它会要求你选择<mark>两次</mark>安装路径,第一次是jdk,第 二次是jre
 - · 注意: jdk和jre要放在同一个安装目录下



- 配置环境变量
 - 。我的电脑,右键"属性"-"高级"-"环境变量"-"系统变量"
 - 。系统变量 新建 JAVA_HOME 变量 (变量值为jdk安装目录,注意最后不加分号)

编辑系统变量		\times
变量名(<u>N</u>):	JAVA_HOME	
变量值(<u>V</u>):	D:\Program\java\jdk	
浏览目录(<u>D</u>)	浏览文件(<u>F</u>)	确定 取消

- 配置环境变量
 - 。 系统变量-找到Path变量-编辑 在变量值最后输入(按照自己的安装目录更改):

D:\Program\Java\jdk\bin;D:\Program\Java\jre\bin;

(注意原来Path的变量值末尾有没有分号,如果没有,先输入分号再输入上面的代码)

• 配置环境变量

C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath 新建(<u>N</u>) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Componen... C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCL... 编辑(E) %SystemRoot%\system32 %SystemRoot% 浏览(B)... %SystemRoot%\System32\Wbem %SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\ 删除(D) %SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\ C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Componen... C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL 上移(<u>U</u>) D:\Program\Dev-Cpp\MinGW64\bin D:\Program\PostgreSQL\11\bin 下移(O) D:\Program\java\jdk\bin D:\Program\java\jre\bin 编辑文本(工)...

- 配置环境变量
 - · 系统变量 新建 CLASSPATH 变量

变量值填写:

.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar

(注意最前面有一点)

编辑系统变量		×
变量名(<u>N</u>):	CLASSPATH	
变量值(<u>V</u>):	.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar	
浏览目录(<u>D</u>)	浏览文件(<u>F</u>)	确定 取消

- 配置环境变量
 - · 检查是否已安装好jdk和jre (java) cmd 输入 java -version

```
C:\Users\24836>java -version
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)
C:\Users\24836>
```

。安装完毕!